

Desinstalación de AdaptaPro

Si la licencia adquirida es de tipo «Gremial», el instalador incluye el procedimiento de configuración del gestor de base de datos MySQL, el cual se ejecuta como un servicio de Windows totalmente independiente de AdaptaPro ERP. Por razones de practicidad y para facilitar los respaldos de información o una eventual migración completa del sistema hacia otro equipo, el gestor de base de datos se instala de forma predeterminada en la carpeta correspondiente.

C:\dpsgev60\mysql\MySQL Server 5.5


Este equipo > Disco local (C:) > dpsgev60 > mysql > MySQL Server 5.5				
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
do	bin	13/02/2026 04:30 p. m.	Carpeta de archivos	
	data	08/06/2026 11:44 p. m.	Carpeta de archivos	
	share	26/03/2025 06:14 p. m.	Carpeta de archivos	
tos	COPYING	15/05/2016 10:46 p. m.	Archivo	18 KB
	my.ini	03/06/2025 07:43 a. m.	Opciones de confi...	9 KB
:1	my-huge.ini	15/05/2016 11:20 p. m.	Opciones de confi...	5 KB
	my-innodb-heavy-4G.ini	15/05/2016 11:20 p. m.	Opciones de confi...	20 KB
	my-large.ini	15/05/2016 11:20 p. m.	Opciones de confi...	5 KB
.mailing	my-medium.ini	15/05/2016 11:20 p. m.	Opciones de confi...	5 KB
	my-small.ini	15/05/2016 11:20 p. m.	Opciones de confi...	3 KB
Personal	my-template.ini	01/04/2010 04:28 a. m.	Opciones de confi...	13 KB
	README	15/05/2016 10:46 p. m.	Archivo	3 KB

Para desinstalar AdaptaPro ERP o remover su directorio, es estrictamente necesario detener previamente el gestor de base de datos MySQL, el cual opera como un servicio sujeto a sus propios esquemas de seguridad. Para realizar este apagado de forma segura —ya sea con el propósito de respaldar la carpeta principal c:\dpsgev60 junto a sus directorios auxiliares, o para su eliminación definitiva— se

debe ejecutar el archivo de comandos

c:\dpsgev60\mysqlstop.bat

Una vez detenido dicho servicio, la desinstalación formal del sistema puede llevarse a cabo utilizando la funcionalidad nativa de desinstalación de programas del sistema operativo.



Si la licencia adquirida no es de tipo «Gremial» o el sistema se encuentra instalado en una estación de trabajo conectada a un servidor MySQL "En la red local", la desinstalación de AdaptaPro ERP debe llevarse a cabo únicamente mediante la funcionalidad nativa del sistema operativo. Sin embargo, por medidas de seguridad de la información, es indispensable generar un

respaldo completo de la base de datos de manera previa a la ejecución de este procedimiento.